

# BeTwin 2000/XP

Disponible  
para  
Windows  
Vista

## Convierta SU PC hasta en CINCO PCs



### ¿Que es BeTwin 2000/XP o BeTwin VS?

BeTwin 2000/XP comparte hasta a 5 usuarios\* el poder de su computadora. **BeTwin 2000/XP** soporta Windows(R) 2000 Professional y Windows XP Edición Professional/Home. La versión **BeTwin VS** soporta Windows Vista.

#### Ambos usuarios pueden usar:

	Host PC	BeTwin Station
E-mail	4	4
Internet	4	4
Base de Datos	4	4
Hoja de Cálculo	4	4
Procesador de Texto	4	4
CD-ROMs	4	4
Gráficas	4	4
Impresoras	4	4
Modem	4	4
Sonido*	4	4
Juegos	4	4

### ¿Que podemos hacer con BeTwin?

Instale BeTwin en su PC existente (host) y agregue un monitor, teclado USB, mouse USB y bocinas USB (opcional) para crear una estación multimedia separada.

### Los usuarios de BeTwin pueden:

- ◆ Trabajar simultáneamente en las mismas o diferentes aplicaciones, compartir impresoras, CD-ROMs y navegar en Internet independientemente con una sola línea telefónica, un solo servicio DSL y un solo modem. ¡Esto reduce tremendamente los costos!
- ◆ Realizar tareas en cada estación que deberían ser hechas en Windows 2000, Windows XP o Windows Vista.

**ThinSoft**  
www.thinsoft.com.mx

#### Nota:

\*Para habilitar 5 usuarios/personas a conectarse a una PC pueden requerirse licencias adicionales. Consulte su respectivo acuerdo de licencia de software.

# Instalación de BeTwin 2000/XP, Requerimientos y Especificaciones

## Proceso de instalación de BeTwin 2000/XP o BeTwin VS



**Paso 1:**  
Inserte la tarjeta VGA PCI en el slot disponible de su PC



**Paso 2:**  
Conecte el Monitor a la tarjeta



**Paso 3:**  
Conecte el mouse USB a la PC (Host)



**Paso 4:**  
Conecte el teclado USB al Host



**Paso 5:**  
Conecte las bocinas USB al Host (opcional)



**Paso 6:**  
Cargue BeTwin 2000/XP en el Host

## Requerimientos del Sistema recomendados en la PC Host

- Pentium® III 450MHz o superior, **Pentium D para BeTwin VS**
- Microsoft Windows® 2000 Professional / Server o Microsoft Windows® XP Home / Professional y **Windows Vista 32 bits (BeTwin VS)**
- 512MB mínimo para 2 usuarios (64MB por usuario adicional)
- Puertos USB
- Slots PCI o AGP disponibles

## Hardware adicional necesario para la estación BeTwin

- Tarjeta PCI VGA o Dual VGA
- Monitor
- Mouse USB
- Teclado USB
- Bocinas USB (opcional)
- Joysticks (opcional)

## Longitud Máxima Cable USB

La longitud del cable USB que BeTwin puede soportar es máximo de 15 metros bajo las especificaciones USB. Un hub USB activo es requerido en un intervalo de 5 metros.

## Longitud Máxima Cable VGA

BeTwin puede soportar hasta un máximo de 15 metros de cable de video. Para obtener una buena calidad un cable con doble aislamiento es recomendado.

**ThinSoft**  
By **TDM**



ThinSoft Pte Ltd 23 Tai Seng Drive Singapore 535224 Tel: (65) 6744 2688 Fax: (65) 6289 7308

Tecnología Dinámica de México S.A. de C.V. Manuel López Cotilla 815-A. Col. Del Valle. México, DF. 03100 Tel: (55) 9116-0194 Fax: (55) 9116-0193

*Buddy y Betwin son marcas registradas de ThinSoft Pte Ltd. Todas las otras marcas y nombres de productos son registrados por sus respectivos dueños. Se hacen esfuerzos para mantener actualizada la información presentada, pero está sujeta a cambios sin previo aviso.*